

## **Stampare usando la Gestione colore di Corel Painter IX**

Fatta eccezione per la stampa di illustrazioni, probabilmente non avete mai pensato di servirvi della gestione del colore per eseguire altri tipi di stampe. Concepito per aiutare gli artisti a creare immagini a colori di alta qualità da destinare alla stampa, la gestione del colore consente di visualizzare i colori di diversi dispositivi quali scanner, fotocamere digitali, stampanti e monitor. Ogni dispositivo usa una gamma di colori o uno spazio cromatico. Ad esempio, un monitor visualizza un set di colori diverso da quello riprodotto da una stampante, pertanto alcuni colori potrebbero essere stampati in maniera diversa a seconda di come vengono visualizzati sullo schermo.

Per aiutarvi a garantire la coerenza e la precisione del colore, Corel® Painter™ IX supporta la gestione del colore tramite KCMS (Kodak® Color Management System). Kodak è uno dei leader nei sistemi avanzati di gestione del colore e KCMS è stato progettato per soddisfare la maggior parte dei più esigenti standard per la produzione a colori. I profili cromatici definiscono lo spazio cromatico per il monitor e per i dispositivi di input e output usati.

Inoltre, la gestione del colore migliora la qualità dell'output e vi consente di risparmiare tempo e denaro evitando le ristampe. Grazie al sistema KCMS, Corel Painter vi permette di visualizzare un'anteprima dell'immagine e di ottimizzare i dati cromatici specifici al dispositivo di output utilizzato.

### **Lavorare con i Profili cromatici**

Il primo passaggio per impostare il sistema di gestione del colore consiste nel scegliere i profili cromatici per il vostro monitor. In questa fase potete anche scegliere i profili cromatici per altri dispositivi utilizzati, ad esempio scanner, fotocamere digitali e stampanti. Ogni dispositivo richiede profili cromatici diversi in quanto gli spazi cromatici variano da una marca e da un modello all'altro. Sebbene alcuni profili generici siano installati con Corel Painter, per un'accurata riproduzione dei colori, sono richiesti profili personalizzati.

Corel Painter consente di scegliere il profilo ICC (International Color Consortium) per ognuno dei seguenti dispositivi:

- scanner/fotocamera digitale
- stampante per separazioni
- monitor
- stampante composita
- spazio cromatico RGB interno


I profili possono anche essere importati.

Nella presente esercitazione, il sistema di gestione del colore è stato impostato per stampare su una stampante composita e per permettere di correggere il colore sulla base di uno spazio cromatico interno. Innanzitutto occorre scegliere un profilo cromatico per lo spazio cromatico interno.

### **Per scegliere un profilo cromatico per lo spazio cromatico interno**

1. Fate clic su Quadro > Gestione colore.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Gestione colore.




2. Fate clic sulla casella sotto l'icona RGB interno  per scegliere un profilo.


In questa esercitazione, è stato selezionato il profilo Internal RGB HKS RGB.

Il passaggio successivo consiste nel scegliere i profili per il vostro monitor e la stampante, quindi aspettate prima di fare clic sul pulsante OK.

### Per scegliere i profili cromatici per il monitor e la stampante

1. Selezionate un profilo dalla casella sotto l'icona Monitor 

Per questa esercitazione, è stato selezionato il profilo Internal RGB HKS RGB.

2. Quindi, selezionate un profilo dalla casella sotto l'icona Stampante composta 

Per questa esercitazione, è stato selezionato il profilo PANTONE Hexachrome.

Prima di fare clic su OK e quindi chiudere la finestra di dialogo, è necessario attivare i profili selezionati.

### Per attivare i profili cromatici

1. Fate clic sulla freccia tra le icone RGB interno e Stampante Composita.

La freccia cambia di colore, passando da grigio ad arancione. In questo modo si garantisce che i profili scelti vengano utilizzati per la correzione del colore.

2. Fate clic sulla freccia tra le icone Stampante composta e Monitor.

La freccia cambia di colore, passando da grigio ad arancione. In questo modo si garantisce che il monitor simuli le separazioni di colore dell'output della stampante.



3. Fate clic sul pulsante (+) per salvare le impostazioni come uno stile di gestione del colore personalizzato.

4. Nella finestra di dialogo Salva stile come, digitate un nome per lo stile e fate clic su Salva.

5. Fate clic su OK.

Ora siete pronti per stampare le illustrazioni che avete creato con Corel Painter IX. Le impostazioni della gestione del colore offrono un'anteprima della vostra illustrazione poiché la vostra stampante è in grado di riprodurre i colori.