

Mac




CorelDRAW® GRAPHICS SUITE 2021

快速入门指南

CorelDRAW Graphics Suite 2021

CorelDRAW® Graphics Suite 2021 提供完全集成的应用程序 - CorelDRAW® 2021、Corel PHOTO-PAINT™ 2021 和 Corel® Font Manager 2021 - 以及涵盖从矢量插图和页面布局到照片编辑、位图转矢量描摹、Web 图形和字体管理等所有功能的补充插件。

CorelDRAW 2021 工作区



通过“欢迎屏幕”，您可以快速启动或打开文档，访问在线学习视频和其他学习资源，以及通过 CorelDRAW Graphics Suite 创建的原创作品库获得灵感。此外，发现文件还可帮助您快速熟悉 CorelDRAW 和 Corel PHOTO-PAINT。


CorelDRAW 2021 工具箱

CorelDRAW 工具箱中的许多工具都组织在展开工具栏中。要访问这些工具，请单击按钮右下角的小箭头。下方的插图显示工作区中的工具箱和展开工具栏，并且可以帮助您轻松查找工具。



模板

通过“从模板新建”对话框（文件▶从模板新建），您可以浏览并搜索现代全新模板以启动设计项目，如徽标、小册子和文具等。




线条

通过曲线展开工具栏中的绘图工具，您可以绘制曲线和直线，以及同时包含曲线段和直线段的线条。线段通过节点连接，节点以小方块表示。

手绘 和折线 工具允许您绘制手绘线条，就好像您正在素描一样。

贝塞尔 和钢笔 工具允许您通过精确放置每个节点并控制每条曲线段的形状来一段一段地绘制线条。B 样条工具 可让您创建平滑的曲线，并比使用手绘路径绘制曲线所用的节点更少。




形状

CorelDRAW 提供了多种用于绘制形状的工具。

矩形

通过使用矩形工具 沿对角线进行拖动，您可以绘制矩形或正方形（按住命令键）。3 点矩形工具 允许您以一个角度快速绘制矩形。



椭圆形

您可以通过使用椭圆形工具  沿对角线进行拖动来绘制椭圆形。按住 **Shift** 命令可将形状限制为圆形。**3 点椭圆形工具**  允许您以一个角度快速绘制椭圆形。



要绘制弧形或饼形，您可以单击属性栏上的弧形  或饼形  按钮，然后拖动。

复杂形状

您可以使用对象展开工具栏上的工具绘制多边形、网格、螺纹和两种类型的星形：完美和复杂。使用属性栏更改多边形边数、星形点数、网格列数或螺纹回圈数。



预定义形状

通过对象展开工具栏上的常用形状工具，您还可以绘制基本形状、箭头、流程图形状、标题和标注形状。在属性栏上选择预设形状，然后拖动菱形手柄（字形）来修改一些形状的外观。




对称绘图

CorelDRAW 允许您实时创建对称的对象和设计。您可以在对称设计中包含矢量和位图对象。




 要创建对称设计，请选择或绘制曲线或形状，单击对象  对称  创建新对称。添加更多对象，并根据需要编辑对象。要添加更多对称线，请在浮动工具栏上的镜像线条框中键入数字。单击对象  对称  完成编辑对称。



平行绘图


CorelDRAW 允许您同时绘制多条平行曲线，并控制它们之间的距离。还可以将平行线条添加到现有的线条。

- 要绘制平行线条，单击曲线工具，然后单击属性栏上的平行绘图按钮 。在平行绘图工具栏上，单击平行线条按钮 ，然后在绘图窗口中绘制。



透视绘图

使用透视绘图可以绘制复杂的草图、图样和设计，从而产生距离和深度错觉。采用透视绘制时，CorelDRAW 会自动创建透视视野，使您可以添加与透视线对齐的线条和形状。结果便是生成由透视视野和添加的对象所组成的透视组。




- 要透视绘制，请使用**挑选**工具单击绘图窗口中的任何空白空间，以确保未选择对象。单击**对象**▶**透视**▶**透视绘制**，然后从浮动工具栏上的类型列表框中选择透视类型。在绘图窗口中拖动以设置透视视野。要选择要用于绘制的平面，请单击以下按钮之一：正交 、顶部 、左侧（对于单点透视，为侧面） 或右侧 。单击线条或形状工具，然后绘制一个或多个对象。单击浮动工具栏上的完成。

要将现有对象添加到透视组，右键单击该对象，然后单击移至平面，然后选择一个平面。

文本

您可以向绘图中添加两种类型的文本：段落文本(1) 和美术字文本(2)。您还可以从外部文件导入现有文本，或从剪贴板粘贴文本。



段落文本可用于对格式要求更高的较大篇幅的文本。在添加段落文本之前，您必须通过文本工具 A 进行拖动以创建文本框。

- 要插入占位符文本，请使用文本工具单击空白文本框，然后单击**文本**▶**段落文本框**▶**插入占位符文本**。通过占位符文本，可在最终确定文档内容前更方便地评估文档的外观。

您可以将美术字文本用于短行文本，以便向其应用各种效果，如阴影或轮廓图。您可以向开放或闭合路径添加美术字文本。

使文本适合路径

要使文本适合路径，请选择文本，然后单击**文本**▶**使文本适合路径**。将指针移动到某个路径上，然后使用动态预览放置文本。单击以将文本附加到路径。



- 要在路径中键入文本，请单击文本工具 A，然后指向一个路径。指针更改为适合路径指针时，单击以添加文本。



查找字体

通过 CorelDRAW 和 Corel PHOTO-PAINT 中的字体列表框，您可以轻松查看、过滤并查找字体。根据粗细、宽度、支持的脚本等过滤字体；使用关键字搜索字体；轻松下载字体包。

OpenType 功能和可变字体

OpenType 功能使您可以选择各个字符的替代外观（字形），只要字体和选择的字符支持 OpenType 功能即可。

OpenType 功能包括分数、连字、序号、装饰、小型大写字母、花饰等。

OpenType 字体基于 Unicode，非常适合在跨平台和多平台设计工作中使用。此外，CorelDRAW 将建议您可以应用至文本的合格 OpenType 功能。

充分利用 OpenType 可变字体的灵活性，这使您可以交互方式微调字体的外观。您可以沿一个或多个变化轴更改可变字体，如宽度、粗细和倾斜，或沿着字体设计器指定的自定义轴进行更改。



要调整可变字体属性，请使用文本工具 选择使用可变字体的文本。单击属性栏上的可变字体按钮 ，并调整任何可用的字体属性。


字形检查器

字形检查器（文本 ▶ 字形）提供与选定字体关联的所有字符、符号和字形，以便更轻松地查找字符并将其插入您的文档。

页面布局

页面属性栏使您可以调整页面设置，例如页面尺寸、尺度、方向、测量单位、微调距离和再制距离。

要访问页面属性栏，请单击挑选工具 ，然后单击绘图窗口中的空白区。




- ① 从属性栏上的页面尺寸列表框中选择一个预设页面尺寸。
- ② 在页面度量框中指定自定义页面宽度和高度。
- ③ 单击自动适应页面按钮以将页面大小调整为局部图层上放置的内容范围。
- ④ 将页面方向设置为纵向或横向。
- ⑤ 单击当前页面按钮将页面尺寸仅应用到当前页面。
- ⑥ 从单位列表框中选择一个测量单位。

使用页面

可以一次查看一个页面或多个页面。在多页视图中，可一次查看所有文档页面，而不必不断地在标签之间来回单击。



要切换为多页视图，请单击视图 ▶ 多页视图。



页面检查器（窗口 ▶ 检查器 ▶ 页面）允许您以文档顺序或自由格式模式显示页面。为页面具有固定顺序的印刷材料（如小册子、书籍和杂志）设计和审查校样时，可以选择按列、行或网格排列页面。自定义模式可实现自由的非顺序布局，十分适合于处理将项目的不同资源放置在单独页面上的文档。



要排列多个页面，请单击页面检查器中的多页面视图按钮，然后单击多页面视图设置按钮。单击网格 、垂直 或水平 按钮，以文档顺序显示页面。单击自定义按钮 ，以自由格式模式显示页面。

要导航至绘图窗口中的页面，请单击页面检查器中的页面，或单击应用程序窗口底部的相应页面选项卡。

要插入、复制、重命名或删除页面，请右键单击页面检查器中的页面，然后单击相应的命令。



要插入页码，请单击布局 ▶ 页码设置，然后选择所需的设置。



页面布局工具


您可以显示标尺、网格与辅助线，以帮助您组织和放置对象。

要查看或隐藏网格、辅助线和标尺，请单击视图菜单，然后选择要显示的项目。

图层



所有内容都放在图层上。应用于特定页面的内容放在一个局部图层上。应用于文档中所有页面的内容可以放在称为主图层的全局图层上。主图层存储在称为主页面的虚拟页面上。



主图层

通过选择奇数、偶数或所有页面主图层，可以轻松为多页面文档（例如 16 页或 32 页手册）创建页面特定的设计。

例如，您可能希望在偶数页面和奇数页面上显示不同的页眉或页脚。



绘图比例

您可以选择预设或自定义的绘图比例，让图形上的距离与实际距离成比例。例如，可以在绘图中指定 1 英寸对应真实世界的 1 米。

要设置绘图比例，请双击标尺以显示首选项对话框。单击编辑缩放比例，然后选择预设或自定义绘图比例。如果未显示标尺，请单击视图 ▶ 标尺。


网格和基线网格

网格是一系列相交的虚线或点，用于精确地在绘图窗口中对齐和放置对象。基线网格由遵循直纹表图样的线条组成，帮助您对齐文本基线。

要设置网格和基线网格，请单击布局 ▶ 页面布局，然后选择对话框的左侧窗格中的网格。

辅助线

辅助线是可以放置在绘图窗口的任意位置的线条，用来帮助放置对象。您可以选择、移动、旋转、锁定或删除辅助线，并且可以更改其颜色或虚线图样。



要添加辅助线，请从垂直或水平标尺拖动到绘图窗口，或单击布局 ▶ 页面布局，然后在对话框的左窗格中选择辅助线。

贴齐

移动或绘制对象时，您可以将其与绘图中的其他对象、页面元素（例如页面中心）、文档网格、像素网格、基线网格或辅助线贴齐。对象在贴齐点附近移动时，会锁定到贴齐点。


要打开或关闭贴齐，请单击标准工具栏上的贴齐，然后启用或禁用所需页面元素的贴齐。

要临时禁用所有选定的贴齐选项，请单击视图 ▶ 贴齐关闭。要恢复选定的贴齐选项，请再次单击视图 ▶ 贴齐关闭。

对齐辅助线

对齐辅助线可帮助您更快地定位对象。当您创建、调整或移动与附近对象的中心或边缘相关的对象时，将显示这些临时辅助线。

要显示对齐辅助线，请单击视图 ▶ 对齐辅助线。若要修改对齐辅助线设置，请单击窗口 ▶ 检查器 ▶ 实时辅助线，然后选择所需的选项。



处理对象

处理对象是创建绘图的必要步骤。

 使用挑选工具  选择对象来激活选择手柄。拖动边角手柄可按比例更改对象尺度。拖动中间手柄可不按比例更改对象尺度。



 要选择多个对象，请按住 Shift，然后单击各个对象。

 要移动所选的对象，请指向其中心，然后将对象拖动到新位置。

 单击对象两次激活旋转手柄。拖动边角手柄，按顺时针或逆时针方向旋转对象。拖动中间手柄以交互式倾斜对象。拖动中心可设置对象的相对中心。




分组两个或多个对象后，这些对象将被视为一个单位。分组使您可以对群组内的所有对象应用相同的格式。

 要分组或取消分组所选对象，请单击对象 ▶ 群组，然后选择所需的选项。

绘图中的对象按堆叠顺序显示，这通常是它们的创建或导入顺序。

 要更改所选对象的顺序，请单击对象 ▶ 顺序，然后从菜单中选择选项。



 要擦除不需要的部分位图和矢量对象，请使用橡皮擦工具 。如果您想要仅擦除特定对象中的某些部分，您必须选择此对象。无对象处于选定状态时，橡皮擦工具将移除您拖动的绘图的任何部分。

属性检查器

属性检查器（窗口 ▶ 检查器 ▶ 属性）提供与对象有关的格式化选项和属性。

例如，如果您创建矩形，则属性检查器将自动显示轮廓、填充与透明度选项以及矩形的属性。如果您创建文本框，检查器将立即显示字符、段落与文本框格式化选项以及文本框的属性。




为对象造形

可以使用形状工具  更改对象的形状。不同类型的对象可以通过不同方式进行造形。


矩形

您可以通过形状工具  拖动矩形的任何角以使所有角弯成圆角。您还可以在单击矩形工具  时，通过属性栏创建倒棱角、扇形角或圆角。



椭圆形


要从椭圆形创建一个饼形，请通过形状工具  拖动椭圆形的节点，同时保持指针位于椭圆形内部。



要从椭圆形创建一个弧形，请拖动节点，同时保持指针位于椭圆形外部。

多边形和星形

要调整多边形或星形的形状，请单击形状工具 ，然后向任何所需方向拖动节点。要通过多边形创建星形，请向中心拖动节点。




将对象转换为曲线

通过矩形工具  和椭圆形工具  等形状工具创建的对象必须先转换为曲线（**对象 ▶ 转换为曲线**），然后您才可编辑各个节点。此规则的一个例外情况是，通过多边形工具  创建的对象。

设置线条和曲线的形状

您可以通过使用形状工具  控制曲线和线条的节点及线段，然后添加和删除节点，从而设置曲线和线条的形状。



 要添加节点，请双击路径，或者单击路径，然后单击属性栏中的添加节点按钮。

 要删除节点，请双击节点，或者选择节点，然后单击属性栏中的删除节点按钮。

 要减少节点数，请通过形状工具  框选节点，然后单击属性栏中的减少节点。

填充和轮廓

您可以将各种填充添加到对象内或其他闭合区域中，以及更改对象轮廓的颜色。

填充类型

您可以通过均匀、渐变、图样、纹理、PostScript 和网格填充来填充对象。


渐变填充是两种或两种以上颜色的平滑渐变。



您还可以通过矢量图（矢量图样填充）或位图图像（位图图样填充）来填充对象。



纹理填充可以模拟天然材料的外观，例如水、云和石头。PostScript 填充是通过 PostScript 语言创建的复杂纹理填充。



网格填充会创建平滑的颜色过渡，为对象添加体积和真实三维效果。



要填充选定对象，请单击工具箱中的交互式填充工具 ，在属性栏上选择所需的填充类型，打开填充挑选器，然后双击填充。要应用网格填充，请使用网格填充工具 .



选择颜色

调色板是多个色样的集合。可以使用默认的调色板来选择填充色和轮廓颜色。选定的填充色和轮廓颜色显示在状态栏上的色样中。




要通过纯（均匀）色填充对象，请单击调色板上的色样，或将颜色拖动到对象上。

 要更改轮廓颜色，请控件单击调色板上的色样，或将颜色拖动到对象的轮廓上。

 要从一种颜色的不同阴影中选择，请单击并按住某种色样。

颜色样式与和谐

颜色样式检查器使您可以添加文档中使用的颜色作为颜色样式。要从对象创建颜色样式，只需将该对象拖至颜色样式检查器即可。只要您更新颜色样式，就会更新使用该颜色样式的所有对象。颜色和谐是一组匹配的颜色样式，它们关联起来形成一个颜色方案。可以向颜色和谐应用规则以同时变换所有颜色，并创建替代颜色方案。



滴管工具

使用滴管工具  进行颜色取样时，该工具会自动切换至“应用颜色”模式，以便您可以立即应用取样的颜色。

滴管工具还可以在各种颜色对话框中方便地放置，以便您无需关闭对话框即可从文档中取样和匹配颜色。

更多调色板

通过调色板检查器（窗口 ▶ 检查器 ▶ 调色板），可以轻松创建、组织和显示或隐藏默认与自定义调色板。您可以创建特定网络的 RGB 调色板或特定打印的 CMYK 调色板，并且可以添加第三方调色板。调色板检查器包含 PANTONE® 预置文件，例如 PANTONE® Goe™ 系统和 Fashion+Home 调色板。

颜色管理

颜色管理确保了在查看、修改、共享、打印文档或将其导出为其他格式时能准确地显示颜色。您可以使用默认或文档特定颜色管理设置来设置颜色配置文件、策略和匹配类型。在处理该文件时，文档特定设置会替代默认应用程序设置。

 要访问默认或文档特定颜色管理设置，请单击 CorelDRAW 菜单 ▶ 首选项 ▶ 颜色管理。

效果

通过添加轮廓、阴影、块阴影或斜角效果，为对象创造三维纵深感。使用冲击效果向您的项目添加冲击，或将其转换为马赛克。利用无破坏性的位图效果增强对象的外观，而不会永久对其进行更改。

轮廓图

可以通过为对象勾划轮廓线，创建一系列渐进到对象内部或外部的同心线。



 要应用轮廓，请选择一个对象，然后单击轮廓图工具 。向中心拖动起始手柄以创建内部轮廓图，或向远离中心的方向拖动以创建外部轮廓图。

阴影和内阴影

阴影和内阴影模拟了落在对象上的光线，增添了三维深度，使外观更逼真。阴影显示在对象的后面或下面；内阴影显示在对象的内部。您可以调整颜色、不透明度、偏移和羽化等阴影属性。



要应用阴影，请选择一个对象，单击阴影工具 ，然后在属性栏上，单击阴影工具 。对于扁平阴影，从对象中心开始拖动，或对于透视阴影，从对象边缘开始拖动。在属性栏上指定任意属性。

要应用内阴影，请选择一个对象，单击阴影工具 ，然后在属性栏上，单击内阴影工具 。从对象中心开始拖动，直到内阴影达到所需大小。

您可以从属性栏应用预设阴影和内阴影。

块阴影

和阴影及立体模型不同，块阴影由简单的线条构成，因此是屏幕打印和标牌制作的理想之选。您可以调整块阴影的深度和方向，还可以更改其颜色。块阴影可能包含孔洞，但您可以将其移除以创建纯色曲线对象。

STET EA DIAM

要应用块阴影，请单击块阴影工具 ，然后单击对象，并朝所需方向拖动，直到块阴影达到所需大小。

马赛克

使用 Pointillizer 效果（效果 ▶ Pointillizer），可以通过任意数量的选定矢量或位图对象，创建高质量的矢量马赛克。从精确的半色调图案到类似于点彩派作品的艺术效果，都能在此效果中找到创建炫目的设计所需的工具。



斜角效果

斜角效果（效果 ▶ 斜角）通过使对象的边缘倾斜，将三维深度添加到图形或文本对象。斜角效果可能包含专色和印刷 (CMYK) 色，是打印的理想选择。

lorem

lorem

位图效果

位图效果（基于像素且非破坏性的）可应用于矢量和位图对象。位图效果列在 CorelDRAW 中效果菜单的顶部。您可以使用属性检查器（窗口 ▶ 检查器 ▶ 属性）中的 FX 选项卡以显示、隐藏和编辑效果，应用其他效果等。



QR 码

快速响应 (QR) 码在消费者广告和包装领域广受欢迎，使智能手机用户可以快速访问品牌的网站，以了解其他产品信息。您可以选择要在 QR 码中包含的信息，例如 URL、电子邮件地址、电话号码、SMS、联系人、日历事件或地理位置。




要插入 QR 码，请单击对象 ▶ 插入 ▶ QR 码。在属性检查器的 QR 码区域中，从 QR 码类型列表框中选择一个选项。

放置文件

CorelDRAW 使您可以放置在其他应用程序中创建的文件（文件 ▶ 放置或 命令 + I），以在您的项目中使用。例如，您可以放置可移植文档格式 (PDF)、JPEG 或 Adobe® Illustrator® (AI) 文件。您可以按最新日期、扩展名、文本或说明来排序文件类型。

您可以在活动应用程序窗口中将文件作为对象进行放置。也可以在放置文件时调整该文件的大小并使其居中。

“像素”视图



“像素”视图显示基于像素的绘图，使您可以放大某个区域以及更准确地对齐对象。它还可以更准确地呈现设计在网络上的显示方式。



要启用“像素”视图，请单击视图 ▶ 像素。从属性栏的缩放级别列表框中，选择 800%。

协作

通过将 CorelDRAW 与 CorelDRAW.app 配合使用，您可以在任何设备上与他人协作执行设计项目。CorelDRAW 中的注释检查器（窗口 ▶ 检查器 ▶ 注释）允许您在上下文中实时查看和处理添加到文档的任何注释并提供反馈。您可以使用备注图标、箭头、矩形、椭圆形、线条和自由格式形状来标记文档，并添加与标记相关的注释。此外，协作文本工具 ^ 可帮助您使作者和客户参与到共同创作和编辑文本中。

协作文本


Lorem ipsum dolor sit amet.
• Sea est facilisi ut tempor.
• Nibh at dolore sit nisl duo.
Tempor at amet duo elitr
diam molestie.
• Ea molestie illum facilisis
ipsum sed.
• Et invidunt sed stet et illum
lorem esse.
• Aliquip dolore accusam.



Ea molestie illum facilisis ipsum sed

可从 CorelDRAW 和 CorelDRAW.app 中访问一个仪表板，并使其充当协作中心。它包含所有 Corel Cloud 绘图，通过一次单击可显示预览、注释和团队成员的数量、项目状态。该仪表板还使您可以直接从 CorelDRAW 共享设计，而不必打开每个文件。

要访问仪表板，请单击文件 ▶ 从云打开或文件 ▶ 保存到云。



编辑照片

CorelDRAW Graphics Suite 提供许多功能来有效且高效地编辑照片和其他位图。其中一些功能仅在 Corel PHOTO-PAINT 中提供。

调整检查器


在 Corel PHOTO-PAINT 中，调整检查器（窗口 ▶ 检查器 ▶ 调整）是进行照片调整的第一步。它使您可以在上下文中查看更改时，以非破坏性方式应用最常用的调整。此外，可以使用局部调整模式仅编辑照片的特定区域。



要将调整添加到检查器中，单击添加调整按钮 +，然后选择调整。调整包括白平衡、光线、色调曲线、高反差等。

要显示或隐藏调整，启用或禁用位于调整名称右侧的复选框。

要更换照片中的颜色，请使用更换颜色调整。



在 CorelDRAW 中，可以从效果检查器（窗口 ▶ 检查器 ▶ 效果）或效果 ▶ 调整菜单访问调整。

移除照片中不必要的区域以及修复瑕疵

Corel PHOTO-PAINT 中的剪切图实验室（图像 ▶ 剪切图实验室）用于将图像区域从周围的背景中剪切出来。此功能允许隔离图像区域并保留边缘细节，例如纤细或模糊的边缘。

修复克隆工具  通过使用取样底纹进行着色并将其与润饰区域的颜色相匹配，可以细致地移除图像中不必要的点和瑕疵。



特殊效果

相机效果（例如散景模糊、着色、棕褐色色调和延时）可以再现复古的照片样式，让您的图像呈现出独特的视觉外观。此外，您还可以转换图像以模拟绘图、绘画、蚀刻或抽象艺术等。可以从 CorelDRAW 或 Corel PHOTO-PAINT 中的效果菜单访问特殊效果。



Corel PHOTO-PAINT 让您可以破坏性地和非破坏性地应用效果。破坏性地应用效果时，相应的更改为永久性的。非破坏性地应用效果时，原始图像不会受到影响；因此，您可以编辑、删除、显示或隐藏效果，并在任何时候还原到原始对象或图像。

 要破坏性地应用效果，请使用效果菜单。

要非破坏性地应用效果，请使用效果检查器（窗口 ▶ 检查器 ▶ 效果），或使用对象检查器（窗口 ▶ 检查器 ▶ 对象）中的添加效果按钮 。

RAW 相机文件

在放置 RAW 相机文件时，您可以查看有关文件属性和相机设置的信息，调整图像颜色和色调，以及改进图像质量。您也可以从 CorelDRAW 和 Corel PHOTO-PAINT 免费下载 Corel® AfterShot™ 3 HDR 以轻松修正和增强您的 RAW 或 JPEG 照片，以及通过批处理工具一次性将调整应用到一张或数千张照片。此外，您可以使用 HDR 模块创建 HDR（高动态范围）图像，此模块包含在 AfterShot 3 HDR 中。

对象检查器

Corel PHOTO-PAINT 中的对象检查器（窗口 ▶ 检查器 ▶ 对象）使您可以查看和管理图像中的对象。例如，您可以隐藏、显示、重命名或更改对象的堆叠顺序。您还可以选择合并模式，以确定对象与基础对象的混合方式。

图像尺寸和分辨率

图像的尺寸和分辨率会影响其打印质量。您可以使用重新取样对话框（图像 ▶ 重新取样），以选择与作品库的预期使用相匹配的尺寸和分辨率。AI 辅助增加取样选项（如插图和真实感）有助于放大图像而不丢失细节，并提供更好的图像粗化和增强的位图描摹。通过使用机器学习模型，这些新增功能可保持放大的文件具有清晰的边缘、锐度和精细细节。




笔刷挑选器

Corel PHOTO-PAINT 中的笔刷挑选器将所有笔刷类别和笔刷类型整合在一个位置，帮助您查找笔刷。笔刷挑选器可通过颜料 、效果  和 克隆  工具的属性栏进行访问，提供笔尖和笔刷笔触预览，并且会存储您最近使用过的五种笔刷的设置。



透明度

您可以更改对象的透明度，以显示下面的图像元素。您可以应用均匀、渐变、纹理或位图图样透明度。



要在 Corel PHOTO-PAINT 中应用透明度，请单击对象透明度工具 ，使用属性栏上的控件，或使用对象检查器中的不透明度控件。

要在 CorelDRAW 中应用透明度，请单击对象  属性，然后使用属性检查器的透明度区域中的控件。

描摹位图

使用快速描摹命令，可以一步描摹位图并将其转换为矢量图形，也可以使用 PowerTRACE 控件预览和调整描摹结果。Corel PowerTRACE 的 AI 辅助功能（可从“调整”页面访问）提供了迄今为止最佳的位图转矢量描摹结果。您可以利用高级的图像优化选项，帮助在描摹位图时提高位图的质量。

要描摹位图，请在 CorelDRAW 中选择位图，单击属性栏上的描摹位图，然后选择一种描摹方法。

导出文件、对象和页面

您可以导出（文件  导出或 命令 + E）图像，并将其保存为可在其他应用程序中使用的各种文件格式。例如，可以将文件导出为 Adobe Illustrator (AI)、PDF 或 JPEG 格式。有些文件格式可能不支持 CorelDRAW (CDR) 文件具有的部分功能，因此最好先将原始文件另存为 CDR 文件，然后在将其导出。

导出为 Web 对话框（文件  导出到  Web）提供常用导出控件，使您可以在导出文件之前预览各种过滤器设置的结果。此外，您可以为光滑处理的边缘指定对象透明度和边颜色 — 所有这些操作都可以实时预览。

您也可以将项目导出到适合 WordPress 的位图图像，然后将其上载到 WordPress 帐户（文件  导出到  WordPress）。

在 CorelDRAW 中使用导出检查器（文件  导出至  多文件），可以将一个或多个对象和页面、或一组对象导出为 PDF、JPEG、PNG 和 GIF 格式。



 要导出对象，您必须首先在文档中将其选中，然后单击导出检查器中的添加新项按钮 ，以将其添加到导出列表。

要将活动页面添加到导出列表，您必须在该页面上取消选择所有对象，然后在导出检查器中单击添加新项按钮 。


要从导出检查器导出资产，请启用其名称旁边的复选框，为每个资产指定您想要的导出设置，然后单击导出全部。

要通过重复使用导出列表中项目的设置来添加资产，请在文档中选择资产。在导出检查器中，单击要复制其设置的条目旁的选项按钮 ，然后单击使用这些设置添加资产。

键盘快捷键


要查看所有键盘快捷键，请单击 CorelDRAW 菜单 ▶ 首选项 ▶ 快捷键。单击查看全部。

您可以使用对齐键盘快捷键在页面上快速放置对象。选择要对齐的对象，然后按快捷键。




查找和管理内容

您可以轻松查找和管理存储在计算机与便携式设备上或网络文件夹中的剪贴图和照片。Connect 内容检查器（窗口 ▶ 检查器 ▶ Connect 内容）提供了一个中心位置，您可以在其中搜索和浏览可用内容。找到需要的剪贴图或位图后，可以将其添加到项目中。为帮助您入门，Corel 提供了存储在 Documents\Corel\Corel Content\Images 文件夹中的本地内容。如果您希望扩展图像集合，则可以从“获取更多”对话框中下载其他图像包。



Corel Font Manager™

Corel Font Manager™ 让您可以轻松处理、组织和浏览您的字样和字体集合。您可以针对项目查找和安装字体，创建字体集合以便访问最喜欢的字体，管理不需要的字体，下载字体和字体包等。此外，Corel Font Manager 可用于导入和导出字体文件夹和集合，从而轻松地共享它们或是在其他版本的软件中使用它们。



版权所有 © 2021 Corel Corporation。保留所有权利。

CorelDRAW® Graphics Suite 2021 快速入门指南

产品规范、定价、包装、技术支持和信息（以下简称“规范”）仅指英语零售版本。所有其他版本（包括其他语言的版本）的规范可能各有不同。

COREL 以“原样”提供信息，并不具有其他任何明确或隐含的担保或条件，包括但不限于对适销性质量、满意质量和对特定用途的适销性或适用性的担保，或由法律、法令、行业惯例、交易过程或其他因素产生的担保。由最终用户承担关于所提供信息及其使用的结果方面的全部风险。COREL 对于您或者任何他人或实体的任何间接、偶然、特殊或附带的伤害（包括但不限于收入或利润损失、数据丢失或损坏或其他商业或经济损坏）均不负有责任，即使已向 COREL 通知发生此类损害的可能性或者它们是可预见的，也是如此。COREL 对任何第三方的索赔均不承担责任 COREL 对您的最大责任总额不超过您购买这些材料的支付成本。由于某些州 / 国家禁止对附带或偶然伤害的责任豁免或限制，上述限制可能不适用于您。

Corel、Corel 徽标、Corel 气球徽标、CorelDRAW、CorelDRAW 气球徽标、Corel Font Manager、LiveSketch、Corel PHOTO-PAINT、PowerClip 和 PowerTRACE 是 Corel Corporation 和 / 或其在加拿大、美国和 / 或其他国家 / 地区子公司的商标或注册商标。其他产品、字体、公司名称和徽标分属各自公司的商标或注册商标。

专利：www.corel.com/patent

201231